

Parameter Beschreibung FastViewer

Das Modul fwv.exe kann mit folgenden Startparametern gestartet werden:

Legen Sie dazu eine Verknüpfung auf dem Desktop zur fwv.exe an und ändern diese dann beispielsweise auf fwv.exe /record

/record

Nimmt Sitzungen auf und fragt nach Beendigung oder vor Blickrichtungswechsel nach dem Dateinamen zum Speichern. Die .fwv Datei kann dann durch einfaches ziehen (Drag & Drop) auf die fwv.exe abgespielt werden. So können Sie jede Sitzung exakt nachvollziehen. In der aufgezeichneten Sitzung wird immer die Uhrzeit und das Datum mit angezeigt.

/record:Verzeichnis

Nimmt Sitzungen auf und speichert sofort nach Beendigung oder vor Blickrichtungswechsel in das angegebene Verzeichnis. Die Datei erhält folgenden Namen „Session Sitzungsnummer Datum Uhrzeit.fwv“, z.B.: Session 12345 2005-11-24 14.35.21.fwv Das Verzeichnis wird z.B. so angegeben /record:c:\daten\fwvsessions Wenn Sie Leerschritte im Pfad verwenden, dann bitte das Verzeichnis unter Anführungszeichen setzen, z.B. /record:"c:\Daten FastViewer Sitzungen"

/log

Mit diesem Parameter wird im Verzeichnis wo die fwv.exe gespeichert ist, eine Logdatei mit Sitzungsinformationen angelegt bzw. fortlaufend ergänzt. Die Logdatei bekommt folgenden Dateinamen: PCNAME userlog.txt, z.B. PC1207AB userlog.txt Der Satzaufbau ist wie folgt: Sessionnr, PCName, Domain, Username, Beginn Datum/Zeit, Ende Datum/Zeit, Dauer in Sekunden, Infofeld (wenn gesetzt mit /info)

/log:Verzeichnis

Die obige Logdatei wird in das angegebene Verzeichnis gelegt. Das Verzeichnis wird z.B. so angegeben /log:c:\daten\logdaten Wenn Sie Leerschritte im Pfad verwenden, dann bitte das Verzeichnis unter Anführungszeichen setzen, z.B. /log:"c:\fastviewer log daten"

/info

Damit kommt nach dem Start des Mastermoduls eine Abfrage, bei der Sie Infos eingeben können die dann im Logfile aufscheinen, z.B.: der Kundenname um die Session später zur Abrechnung identifizieren zu können.

/info:"Kundenname"

Durch die Verwendung dieses Parameter erscheint nach dem Start des Mastermoduls keine Abfrage mehr. Die angegebenen Informationen werden direkt in das Logfile übernommen, z.B. `fw.exe /info:"Mustermann GmbH"`

/infoend

Hier erscheint nach dem schließen des Mastermoduls eine Abfrage, bei der Sie Informationen eingeben können die im Logfile erscheinen, z.B. Kundenname (zur Identifikation der Session für spätere Abrechnungszwecke).